【Windows 8.1】Flatshifter設定ツール導入案内

2020/03/09 ココアシステムズ

はじめに


Windows 8.1 では Flatshifter 設定ツール **"Flatshifter Connector"** を次の手順で導入します。詳しくは次項から説明します。

- 1. .NET Framework 3.5 の導入(お使いのPCに未導入であれば)。インターネット接続が必要
- 2. Flatshifter USB ドライバーの導入
- 3. Flatshifter Connector の導入


.NET Framework 3.5 の導入【インターネット接続が必要です】



左下 [スタート] を右クリックし、メニュー内の [プログラムと機能] をクリックします。



表示されるウインドウ左側の [Windows の機能の有効化または無効化] をクリックします。



表示されるウインドウ内の [.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] にチェック(\blacksquare マークまたはレ点)がついている場合、お使いのWindowsには .NET Framework 3.5 が導入済みです。[キャンセル] をクリックし、全てのウインドウを閉じて、次項の **Flatshifter Connector の導入** に進んで下さい。 [.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)] にチェック(\blacksquare マークまたはレ点)がついない場合、この項目の \square をクリックしてチェックをつけ [OK] をクリックして下さい。

表示されるウインドウ内の [Windows Update からファイルを自動ダウンロードする] をクリックして下さい。この時インターネット接続が必要です。自動のダウンロード・導入にはしばらく時間がかかります。


ダウンロード・導入作業終了後、[閉じる]をクリックし終了です。

Flatshifter USBドライバーの導入

付属USBメモリ内の [Flatshifter USB Driver #.# (#は数字)] フォルダを開いてください。 お使いのWindowsが32bit版の場合は [DPinst_32bit (またはDPinst_32bit.exe)]、64bit版の場合は [DPinst_64bit (またはDPinst_64bit.exe)] を実行してください。間違えた場合はその旨案内が表示され終了しますので改めてもう一方を実行してください。



実行後 [次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?] の案内が出る場合がありますが、その際は [はい] をクリックしてください。表示されずに次に進む場合もあります。



USBドライバーの導入(インストール)が始まります。 [次へ] をクリックして下さい。




表示される [このデバイスソフトウェアをインストールしますか?] ウインドウで [インストール] をクリックしてください。

[デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了] ウインドウが表示されたら [完了] をクリックし、終了です。

Flatshifter Connector の導入

付属のUSBメモリ内 [Flatshifter Connector #.# (#は数字)] フォルダを開き、install (または install.msi) を実行し、表示されるウインドウの [次へ] 等を順次クリックして導入を完了しててください。



なお途中、[次のプログラムにこのコンピューターへのソフトウェアのインストールを許可しますか?] といった案内が出る場合がありますが、その際は [はい] をクリックしてください。

使用方法

別紙 "Flatshifter設定ツールの説明"をご覧下さい。